



Maustasten		Allgemein		Symbol	
<b>LButton</b>	Linke Maustaste	<b>CapsLock</b>	FESTSTELL-Taste	#	WIN-Taste (Windows-Logo-Taste).
<b>RButton</b>	Rechte Maustaste	<b>Space</b>	LEERTASTE	!	ALT-Taste
<b>MButton</b>	Mittlere Maustaste oder Mausradtaste	<b>Tab</b>	TABULATOR-Taste	^	STRG-Taste
<b>Maustasten Erweitert</b>		<b>Enter</b>	ENTER-Taste	+	UMSCHALT-Taste
<b>XButton1</b>	Vierte Maustaste (= Browser_Back)	<b>Escape (Esc)</b>	ESC-Taste	&	Ein Und-Zeichen kann zwischen zwei beliebigen Tasten oder Maustasten verwendet werden, um diese zu einem benutzerdefinierten Hotkey zu verbinden. Siehe unten für weitere Details.
<b>XButton2</b>	Fünfte Maustaste (=Browser_Forward)	<b>Backspace (BS)</b>	RÜCKTASTE	<	Verwendet die linke Version der angegebenen Modifikatortaste. Zum Beispiel ist <b>&lt;!a</b> das gleiche wie <b>!a</b> , außer dass die linke ALT-Taste zum Auslösen des Hotkeys benötigt wird.
<b>Mausrad</b>		<b>Cursor-Steuerung</b>		>	Verwendet die rechte Version der angegebenen Modifikatortaste.
<b>WheelDown</b>	Mausrad nach unten drehen (zum Benutzer hin)	<b>ScrollLock</b>	ROLLEN-Taste	<^>!*	ALTGR-Taste (alternativer Schriftsatz). Hat keine Tastaturbelegung die ALTGR-Taste anstelle einer rechten ALT-Taste, kann diese Symbolreihe als ALTGR verwendet werden. Zum Beispiel: <b>&lt;^&gt;!m::MsgBox Sie haben ALTGR+M gedrückt.</b>
<b>WheelUp</b>	Mausrad nach oben drehen (vom Benutzer weg)	<b>Delete Del</b>	ENTF-Taste	*	Platzhalter: Führt den Hotkey auch dann aus, wenn zusätzliche Modifikatortasten gedrückt gehalten werden. Das wird oft in Verbindung mit der Neubelegung von Tasten verwendet. Zum Beispiel: <b>*#c::Run Calc.exe ; WIN+C, UMSCHALT+WIN+C und STRG+WIN+C</b> usw. werden den folgenden Hotkey auslösen. <b>*ScrollLock::Run Notepad ;</b> Die ROLLEN-Taste löst den folgenden Hotkey aus, selbst wenn Modifikatortasten gedrückt gehalten werden.
<b>WheelLeft</b>	Mausrad nach links drehen	<b>Insert Ins</b>	EINFG-Taste	~	Beim Drücken des Hotkeys wird seine ursprüngliche Funktion nicht blockiert (bzw. nicht im System versteckt). In den beiden folgenden Beispielen wird der Mausclick des Benutzers weiterhin an das aktive Fenster gesendet: <b>~RButton::MsgBox Sie haben die rechte Maustaste gedrückt.</b> <b>~RButton &amp; C::MsgBox Sie haben C gedrückt, während die rechte Maustaste gedrückt wird.</b>
<b>WheelRight</b>	Mausrad nach rechts drehen	<b>Home</b>	POS1-Taste	\$	Dieses Präfix ist normalerweise nur notwendig, wenn das Script den Send-Befehl verwendet, um Tasten zu senden, die den Hotkey selbst enthalten, der sich ansonsten selbst auslösen würde. Das \$-Präfix erzwingt den Tastatur-Hook zum Implementieren des Hotkeys, wodurch als Nebeneffekt der Send-Befehl den Hotkey nicht mehr auslösen kann. Dieser Präfix ist das gleiche wie, als hätte man <b>#UseHook</b> irgendwo vor der Hotkey-Definition angegeben.
<b>Multimedia</b>		<b>End</b>	ENDE-Taste	UP	Das Wort <b>UP</b> kann nach dem Namen eines Hotkeys erfolgen, um den Hotkey dazu zu bringen, beim Loslassen ausgeführt zu werden, anstatt beim Drücken. Im folgenden Beispiel wird die linke WIN-Taste mit der linken STRG-Taste neu belegt: <b>*LWin::Send {LControl Down}</b> <b>*LWin Up::Send {LControl Up}</b>
<b>Browser_Back</b>	Zurück	<b>PgUp</b>	BILD-NACH-OBEN-Taste		
<b>Browser_Forward</b>	Vorwärts	<b>PgDn</b>	BILD-NACH-UNTEN-Taste		
<b>Browser_Refresh</b>	Aktualisieren	<b>Up</b>	NACH-OBEN-Pfeiltaste		
<b>Browser_Stop</b>	Stopp	<b>Down</b>	NACH-UNTEN-Pfeiltaste		
<b>Browser_Search</b>	Suchen	<b>Left</b>	NACH-LINKS-Pfeiltaste		
<b>Browser_Favorites</b>	Favoriten	<b>Right</b>	NACH-RECHTS-Pfeiltaste		
<b>Browser_Home</b>	Startseite	<b>Ziffernblock</b>			
<b>Volume_Mute</b>	Lautstärke stummschalten	<b>NumLock AN</b>	NumLock AUS		
<b>Volume_Down</b>	Lautstärke verringern	<b>Numpad0</b>	NumpadIns		
<b>Volume_Up</b>	Lautstärke erhöhen	<b>Numpad1</b>	NumpadEnd		
<b>Media_Next</b>	Nächster Track	<b>Numpad2</b>	NumpadDown		
<b>Media_Prev</b>	Vorheriger Track	<b>Numpad3</b>	NumpadPgDn		
<b>Media_Stop</b>	Stopp	<b>Numpad4</b>	NumpadLeft		
<b>Media_Play_Pause</b>	Wiedergabe/Anhalten	<b>Numpad5</b>	NumpadClear		
<b>Launch_Mail</b>	E-Mail-Programm öffnen	<b>Numpad6</b>	NumpadRight		
<b>Launch_Media</b>	Media Player öffnen	<b>Numpad7</b>	NumpadHome		
<b>Launch_App1</b>	Arbeitsplatz öffnen	<b>Numpad8</b>	NumpadUp		
<b>Launch_App2</b>	Taschenrechner öffnen	<b>Numpad9</b>	NumpadPgUp		
<b>Sondertasten</b>		<b>NumpadDot</b>	NumpadDel		
<b>AppsKey</b>	MENÜ-Taste.	<b>NumpadDiv</b>	NumpadDiv		
<b>PrintScreen</b>	DRUCK-Taste	<b>NumpadMult</b>	NumpadMult		
<b>CtrlBreak</b>		<b>NumpadAdd</b>	NumpadAdd		
<b>Pause</b>	PAUSE-Taste	<b>NumpadSub</b>	NumpadSub		
<b>Break</b>	BREAK-Taste	<b>NumpadEnter</b>	NumpadEnter		
<b>Help</b>	HELP-Taste = F1	<b>Funktion</b>			
<b>Sleep</b>	SLEEP-Taste	<b>F1 - F24</b>	Funktionstasten		
<b>SCnnn</b>	Ersetze nnn mit dem Scancode einer Taste.	<b>Modifikator</b>			
<b>VKnn</b>	Ersetze nn mit dem hexadezimalen virtuellen Code einer Taste.	<b>LWin</b>	Linke WIN-Taste		
		<b>RWin</b>	Rechte WIN-Taste		
		<b>Control Ctrl</b>	STRG-Taste		
		<b>Alt</b>	ALT-Taste		
		<b>Shift</b>	UMSCHALT-Taste		
		<b>LControl LCtrl</b>	Linke STRG-Taste		
		<b>RControl RCtrl</b>	Rechte STRG-Taste		
		<b>LShift</b>	Linke UMSCHALT-Taste		
		<b>RShift</b>	Rechte UMSCHALT-Taste		
		<b>LA1t</b>	Linke ALT-Taste.		
		<b>RA1t</b>	Rechte ALT-Taste.		