



Scan Code	Taste Deutsch	Taste Englisch
00 00	Taste deaktiviert	
00 54	Print / S-Abf	
01 00	ESC	
02 00	1 und !	
03 00	2 und "	2 und &
04 00	3 und #	
05 00	4 und \$	
06 00	5 und %	
07 00	6 und &	6 und ^
08 00	7 und /	7 und &
09 00	8 und (	8 und *
0A 00	9 und )	9 und (
0B 00	0 und =	0 und )
0C 00	ß und ?	- und _
0D 00	'	= und +
0E 00	Backspace	
0F 00	Tabulator	
10 00	Q	
11 00	W	
12 00	E	
13 00	R	
14 00	T	
15 00	Z	
16 00	U	
17 00	I	
18 00	O	
19 00	P	
1A 00	#	[ und {
1B 00	+	] und }
1C 00	Enter	
1C E0	Enter Ziffernblock	
1D 00	Strg links	
1D E0	Strg rechts	
1E 00	A	
1F 00	S	
20 00	D	
20 E0	Ton Mute	
21 00	F	
21 E0	Rechner	
22 00	G	
22 E0	Play und Pause	
23 00	H	
24 00	J	
24 E0	Stop	
25 00	K	
26 00	L	
27 00	Ö	; und :
28 00	Ä	' und "
29 00	^	` und ~
2A 00	Linke Shift	
2B 00	< und >	\ und
2C 00	Y	
2D 00	X	
2E 00	C	
2E E0	Lautstärke leiser	
2F 00	V	

30 00	B
30 E0	Lautstärke lauter
31 00	N
32 00	M
32 E0	Internet Explorer
33 00	, und ;
34 00	. und :
35 00	- und _
35 E0	Ziffernblock /
36 00	Rechte Shift
37 00	Ziffernblock *
37 E0	Druck
38 00	ALT Links
38 E0	ALT Rechts (Alt Gr)
39 00	Leertaste
3A 00	ShiftLock
3A 01	CAPS Lock
3B 00	F1
3C 00	F2
3D 00	F3
3E 00	F4
3F 00	F5
40 00	F6
41 00	F7
42 00	F8
43 00	F9
44 00	F10
45 00	Num Lock
46 00	Rollen
46 E0	Crtl+Break
47 00	Ziffernblock 7 und POS
47 E0	Home
48 00	Ziffernblock 8 und Up
48 E0	hoch
49 E0	Bild hoch
4A 00	Ziffernblock -
4B 00	Ziffernblock 4 und Links
4B E0	Links
4C 00	Ziffernblock 5
4D 00	Ziffernblock 6 und Rechts
4D E0	Rechts
4E 00	Ziffernblock +
4F 00	Ziffernblock 1 und Ende
4F E0	Ende
50 00	Ziffernblock 2 und unten
50 E0	Runter
51 00	Ziffernblock 3 und Bild unten
51 E0	Bild runter
52 00	Ziffernblock 0 und Einfg
52 E0	Einfg
53 00	Ziffernblock , und Entf
53 E0	Entf
54 00	Alt + SysRq
57 00	F11
58 00	F12
5B E0	Windows links
5C E0	Windows rechts
5D E0	Windows Menü
6B E0	Computer
6C E0	E-mail

### 4b e0 1c e0 00 00 00 00

Die Tabelle der ScanCodes wurde von folgender Internetseite übernommen und ergänzt: [http://www.winfoag.de/faq\\_html/Content/tip1500/onlinefaq.php?h=tip1576.htm](http://www.winfoag.de/faq_html/Content/tip1500/onlinefaq.php?h=tip1576.htm)

, und <  
. und >  
/ und ?

Im Bild 6 sieht man eine Tastatur, bei der sieben Tastenbelegungen geändert wurden mittels Eintrag der nachstehenden Zeichen in der Registry (in „Scancode Map“).

Abweichend davon wurde die Funktion von F9 so geändert: Auf das Programmsymbol „Snipping Tool“ mit der rechten Maustaste klicken, Eigenschaften auswählen, auf der Karte Verknüpfung den Cursor ins Feld Tastenkombination setzen und die Taste F9 drücken (es wird das Wort keine durch F9 ersetzt). Mit OK speichern. Um diese Einstellung rückgängig zu machen muss nur der Eintrag F9 gelöscht werden (es steht dann wieder das Wort keine dort) und mit OK speichern.

Die Zahlen sind hier eingefärbt, um die Zuordnung zu den Tasten im unteren Bild zu erleichtern.

00 00	00 00	00 00	00 00
08 00	00 00	6b e0	3a 00
32 e0	5c e0	6c e0	5d e0
21 e0	1d e0	5b e0	52 00
2a 00	53 00	4b e0	1c e0
00 00	00 00	00 00	00 00

EIN FEST FÜR ALLE UNGLÄUBIGEN UND ALLE, DIE ES NOCH WERDEN WOLLEN

# LANGE NACHT DER HUMANISTEN

DO 15.10.2015 19 uhr / THEATER AKZENT

MIT GUNKL, GERALD FLEISCHHACKER, GUIDO TARTAROTTI, HELI DEINBOEK, EVA BILLISICH, KALKSBURG, UVA. MODERATION: THEO HELM

ÜBERREICHUNG DES SIR-KARL-POPPER-PREISES FÜR VERDIENSTE UM EINE OFFENE GESELLSCHAFT AN STERMANN & GRISSEMANN

POWERED BY freidenker BUND ÖSTERREICH. KARTEN AN DER VORVERKAUFSKASSE akzent THEATER 1040 Theresienringgasse 18. TEL: 01/501 65 - 3306

DER REINERLÖS DIESER CHARITY-VERANSTALTUNG KOMMT AKTIONEN MIT HUMANISTISCHEN ZIELEN ZUGUTE.